


Podešavanje ispisa iz DOS baziranih aplikacija

Za ispis na printer iz DOS baziranih aplikacija potrebno je mapirati printer. To se radi iz **Command prompt**-a pomoću **net use** naredbe.

Kliknite redom na **Start >> Run** i upišite **cmd**. Otvoriće se command prompt poput dolje prikazanog.



Upišite naredbu **net use** i na ekranu će se ispisati mapirani diskovi i printeri. Pogledajte primjer na slici ispod.

```
C:\Documents and Settings\Ivek>net use
New connections will be remembered.
```

Status	Local	Remote	Network
	W:	\\Casper\marketing	Microsoft Windows Network
	X:	\\Casper\install	Microsoft Windows Network
	Y:	\\Casper\temp	Microsoft Windows Network
	Z:	\\Casper\sites	Microsoft Windows Network
OK	LPT3	\\ps\hp	Microsoft Windows Network
		\\CASPER\SITES	Microsoft Windows Network

```
The command completed successfully.
C:\Documents and Settings\Ivek>
```

Kao što vidimo imamo mapirano pet foldera na serveru casper i printer koji je priključen na print server `\\ps\hp` i mapiran je na lokalni `LPT3` port.

Dakle ono što se pošalje na ispis na `LPT3` port bit će preusmjereno na ispis na `\\ps\hp`, gdje je `ps` ime print servera a `hp` ime printera. Ovo se odnosi na printer koji se je priključen u mrežu.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Ivek>net use lpt3 \\ps\hp
The command completed successfully.

C:\Documents and Settings\Ivek>
```

Za printer koji je priključen lokalno (direktno) na računalo sintaksa bi bila:

```
net use lpt3 \\imeracunala\imeprintera
```

Ukoliko želimo izbrisati preusmjeravanje ispica koristimo naredbu:

```
net use lpt3 /delete
```

Preporučljivo je mapirati preusmjeravanje na `lpt2` ili `lpt3` port rađe nego na `lpt1` port.